


Guarding Vision 初期設定方法（日本語化）

機種：ASC-F01

本書は、Guarding Vision を利用するための初期設定手順および基本的な操作方法を説明した簡易マニュアルです。
より詳細な設定方法や拡張機能については、ユーザーマニュアルおよび弊社FAQサイトをご参照ください。

本書で取り扱う設定内容は、ASC-F01（アクセスコントローラー）専用の入退室管理ソフトウェアになります。
なお、「Guarding Vision」そのものの詳細な設定方法および設定方法および運用方法に関しては本書では扱いません。
必要に応じて、別途提供されている「Guarding Vision 簡易マニュアル」をご確認ください。



- 本説明書に記載されている操作画面は開発途中の内容であり、製品の操作画面とは一部異なる場合があります。
- 本装置のカメラで撮影顔画像は個人情報保護法における「個人情報」が含まれます。
設置者は、被撮影者に対して、カメラにより自身の個人情報が取得されていることが認識できる処置を講ずる必要があります。
- 本装置で取得した顔画像データの6か月以上の保有は、「保有個人データ」となり、本人からの開示、内容の訂正、利用の停止等の請求に応じる義務が生じます。6か月以内に定期的にデータの消去をお願いします。
- 本装置を従業員の勤怠、健康管理等に利用する場合、就業規則等に、取得顔画像の利用目的、画像データの管理等についての規定を設ける必要があります。

1 製品ページよりダウンロード


ダウンロード

ソフトウェア

Guarding Vision_V3.13.1.5


Guarding Vision の[ダウンロード](#)します。

2 ZIPファイルの解凍



ZIPファイルを右クリックし、解凍します。



3 アプリケーションの起動



「Guarding Vision(V3.13.1.5_E)」.exeフォルダを開き、フォルダー内にある
「Guarding Vision(V3.13.1.5_E)」をダブルクリックし、アプリケーションを起動します。


4

アプリ起動時の警告への対応



「WindowsによってPCが保護されました」という画面が表示された場合は「詳細情報」をクリックし、「実行」をクリックしてください。

5 インストールする機能の選択




AI Dashboardについて

※ Guarding Vision に表示される [AI Dashboard] については、カメラ製品向けの映像管理・解析用モジュールであり、本書では対象外となります。

インストールするコンポーネントを選択し、「Install」をクリックします。
初期状態では「AI Dashboard」以外にチェックが入っています。

6 インストールの完了




インストールが完了したら [Finish] をクリックします。

7 Windows セキュリティ警告への対応




Windowsセキュリティの重要な警告が表示された場合は [アクセスを許可する] をチェックします。

8 アップデート通知設定




[Upgrade Detection] が表示された場合は [Enable] をクリックします。
ソフトウェアアップデートがあった場合に通知が届くようになります。

9 Guarding Vision の日本語化



ログイン画面が表示されたら [X] をクリックし、
ソフトを終了し、日本語化用のソフトを立ち上げます。


1 アプリケーションの起動



Guarding Vision を日本語で使用するため、
日本語パッチから日本語をインストールします。

「Multilingual Package(Guarding Vision_3.13.1.5)」.exeフォルダを開き、
フォルダー内にある「Multilingual Package(Guarding Vision_3.13.1.5)」をダブルクリックし、アプリケーションを起動します。


2 アプリ起動時の警告への対応



「WindowsによってPCが保護されました」という画面が表示された場合は「詳細情報」をクリックし、「実行」をクリックしてください。

3

日本語の選択




言語選択画面が表示されます。
画面右上の [Select All] をクリックして、すべてのチェックを外します。
[日本語] にチェックを入れたら [Install Now] をクリックします。

※英語は初期値として必ず選択されているため、チェックを外すことはできません。

4

日本語設定の完了



言語のインストールが完了したら [Start Now] をクリックします。

1

日本語の選択



Guarding Vision を起動し、右上の言語選択欄から [日本語] を選択します。

1 管理者アカウントのID/パスワードの設定



管理者アカウントのIDとパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

[オートログイン中] にチェックを入れると、次回からIDとパスワードを入力せずに管理画面が表示されます。


2 秘密の質問の設定



ログインをクリック後、秘密の質問を設定します。

設定後、[ログイン] をクリックします。

1 アプリケーションの起動



管理画面が表示されます。